

Инструкция по установке и настройке

Для работы программы ViPNet Policy Manager необходимо предварительно установить и настроить систему управления базами данных (СУБД). СУБД можно установить на компьютере с ViPNet Policy Manager или на другом компьютере, доступном по сети. Поддерживаются следующие версии СУБД:

- Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1;
- Microsoft SQL Server 2012 SP1;
- Microsoft SQL Server 2014 SP1.

Редакция SQL-сервера может быть любой, в том числе Express Edition.



Примечание. Если требуется обеспечить работу ViPNet Policy Manager с Microsoft SQL Server 2017, то перед установкой SQL Server включите поддержку протокола TLS 1.0. Для этого выполните рекомендации, предложенные на сайте Microsoft https://support.microsoft.com/en-us/help/4077486/secdoclienthandshake-ssl-security-errorinstalling-dynamics-crm-server.

Этот документ поможет вам установить и настроить СУБД Microsoft SQL Server 2014 Express. Установка других версий и редакций Microsoft SQL Server выполняется аналогичным образом.

Установка Microsoft SQL Server




Примечание. Требования к компьютеру для установки Microsoft SQL Server 2014 Express и установочные файлы вы можете получить на сайте Microsoft.

Для установки Microsoft SQL Server 2014 Express выполните предварительные действия:

- 1 Убедитесь, что для операционной системы установлен самый последний пакет обновлений.
- 2 Включите Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 в списке компонентов ОС. Для этого:
 - **2.1** В меню Пуск начните вводить «компоненты Windows» и выберите пункт Включение и отключение компонентов Windows.
 - **2.2** Установите флажок Microsoft .NET Framework 3.5.1 и нажмите кнопку **O**K. При необходимости перезагрузите компьютер.
- 3 Если вы используете OC Windows 7, установите также Microsoft .NET Framework 4. Для этого:
 - **3.1** Загрузите и установите Microsoft .NET Framework 4.0 https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=17718.
 - 3.2 Загрузите и установите языковой пакет для Microsoft .NET Framework 4 https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=3324, соответствующий языку установщика Microsoft SQL Server.

Чтобы установить Microsoft SQL Server 2014 Express, выполните следующие действия:

- Запустите с правами администратора установочный файл Microsoft SQL Server.
 Выберите папку для размещения временных файлов установщика и дождитесь завершения распаковки файлов.
- 2 В окне **Центр установки SQL Server** в разделе **Установка** щелкните ссылку **Новая установка** изолированного экземпляра SQL Server.
- **3** В окне **Программа установки SQL Server 2014** в разделе **Условия лицензии** ознакомьтесь с лицензионным соглашением и в случае согласия установите соответствующий флажок.
- 4 В разделе Центр обновления Майкрософт нажмите кнопку Далее.
- 5 В разделе **Тип установки** выберите **Выполнить новую установку SQL Server 2014**.
- 6 В разделах **Выбор компонентов**, **Настройка экземпляра** и **Конфигурация сервера** оставьте настройки по умолчанию.
- 7 В разделе **Настройка компонента Database Engine** на вкладке **Конфигурация сервера** выберите **Смешанный режим**. Затем задайте пароль для учетной записи администратора SQL Server (sa).



8 Дождитесь завершения установки и в разделе Готово нажмите кнопку Закрыть.
При необходимости перезагрузите компьютер.

Hастройка Microsoft SQL Server

Примечание. Для управления и настройки Microsoft SQL Server установите одну из следующих программ:




- Microsoft SQL Server Management Studio (MSSMS);
- SQLCMD из пакета ПО Microsoft Command Line Utilities 11.

Для правильной работы ViPNet Policy Manager c Microsoft SQL Server добавьте пользователю NT AUTHORITY\SYSTEM роль sysadmin. Вы можете сделать это с помощью Microsoft SQL Server Management Studio или в командной строке.


Настройка в Microsoft SQL Server Management Studio

- 1 Запустите Microsoft SQL Server Management Studio.
- 2 Подключитесь к базе данных **«Имя компьютера» «экземпляр SQL Server»** (по умолчанию **SQLEXPRESS**), выбрав любой из способов проверки подлинности:
 - о Проверка подлинности Windows.




о Проверка подлинности SQL Server. Затем укажите имя пользователя — sa и пароль администратора SQL Server, заданный при установке Microsoft SQL Server.

3 В обозревателе объектов выберите **«Имя компьютера» «экземпляр SQL Server»**, затем **Безопасность » Имена входа** и дважды щелкните по элементу **NT AUTHORITY система**.



4 В окне **Свойства имени входа** выберите раздел **Роли сервера** и установите флажок **sysadmin**. Затем нажмите кнопку **OK**.




Настройка в командной строке

- 1 Установите SQLCMD, затем запустите командную строку Windows от имени администратора.
- 2 Для просмотра правильного написания имени пользователя SQL-сервера выполните команду:

SELECT name FROM sys.server principals

GO



3 Для добавления роли sysadmin выполните команду:

```
sp_addsrvrolemember @loginame = N'NT AUTHORITY\SYSTEM', @rolename = N'sysadmin'
GO
```

где \mathtt{NT} AUTHORITY\SYSTEM — имя пользователя, полученное в п. 2.

Hастройка MS SQL Server

Примечание. Для управления и настройки Microsoft SQL Server вы можете установить одну из следующих программ:



- Microsoft SQL Server Management Studio https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=46697;
- SQLCMD из пакета ПО Microsoft Command Line Utilities 11 https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=36433.

Для правильной работы ViPNet Policy Manager c MS SQL Server убедитесь, что в свойствах пользователя NT AUTHORITY\SYSTEM добавлена роль sysadmin. Для этого:

- Запустите командную строку Windows от имени администратора.
- Для просмотра имени пользователя SQL-сервера выполните команду:

```
osql -S <Имя компьютера> (экземпляр SQL-сервера> (по умолчанию — SQLEXPRESS) -E
SELECT * FROM sys.server principals
GO
```

Для добавления роли sysadmin выполните команду:

```
sp_addsrvrolemember @loginame = N'NT-AUTHORITY\SYSTEM', @rolename = N'sysadmin'
GO
```

где NT-AUTHORITY\SYSTEM — имя пользователя, полученное в п. 2.


Добавить роль sysadmin вы также можете с помощью программы Microsoft SQL Server Management Studio.

Hастройка Microsoft SQL Server на удаленном компьютере

Если вы устанавливаете Microsoft SQL Server и ViPNet Policy Manager на разных компьютерах, выполните следующие настройки:


В меню Пуск выберите Microsoft SQL Server 2014 > SQL Server Configuration Manager.

В окне менеджера конфигурации выберите раздел SQL Server Network Configuration Manager > Protocols for SQLEXPRESS.



Убедитесь, что включен протокол ТСР/ІР. Если протокол отключен, выполните действия:

- 2.1 Дважды щелкните протокол TCP/IP и на вкладке Протокол в списке Включено выберите **Да**. Затем нажмите кнопку **ОК**.
- 2.2 В контекстном меню TCP/IP выберите Отключить, затем Включить.
- 3 В окне менеджера конфигурации выберите раздел Службы SQL и убедитесь, что работает служба Обозреватель SQL Server.



Если служба отключена, дважды щелкните ее и в окне Свойства: Обозреватель SQL Server выполните действия:


- 3.1 На вкладке Служба в списке Режим запуска выберите Авто.
- 3.2 На вкладке Вход нажмите кнопку Пуск.

Дождитесь запуска службы и нажмите кнопку ОК.

Для проверки удаленного подключения к SQL Server запустите Microsoft SQL Server Management Studio и в окне Соединение с сервером укажите следующие параметры:


- Имя сервера 127.0.0.1\<экземпляр SQL Server> (по умолчанию SQLEXPRESS).
- Проверка подлинности любой из вариантов:
 - о Проверка подлинности Windows;

о Проверка подлинности SQL Server, затем укажите имя пользователя — sa и пароль администратора SQL-сервера, заданный при установке MS SQL Server.



Во время установки ViPNet Policy Manager для подключения к базе данных введите следующие параметры:

- Сервер БД <имя компьютера> \< экземпляр SQL Server> (по умолчанию SQLEXPRESS);
- Способ аутентификации любой из вариантов:
 - o Проверка подлинности Windows (пользователю Windows должна быть добавлена роль sysadmin);
 - о Проверка подлинности SQL Server, затем укажите имя пользователя sa и пароль администратора SQL Server, заданный при установке Microsoft SQL Server.





ОАО «ИнфоТеКС», 127287, Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, 2 этаж

Телефон: +7 (495) 737-6162, 8-800-250-0260 — бесплатный звонок из России (кроме Москвы)

Веб-сайт: https://infotecs.ru

Служба технической поддержки: hotline@infotecs.ru

ФРКЕ.00119-06 32 02, версия продукта 4.5.3

© ОАО «ИнфоТеКС», 2019. ViPNet® является зарегистрированным товарным знаком ОАО «ИнфоТеКС».

Все названия компаний и продуктов, являющиеся зарегистрированными товарными знаками, принадлежат соответствующим владельцам.